



Wimba Pronto

Guía de instalación de laboratorio informático

Descripción general

Wimba Pronto ofrece a los administradores de laboratorios de informática un método para instalar el programa en "Modo de laboratorio", que tiene en cuenta las consideraciones de privacidad y seguridad inherentes a los ordenadores compartidos.

El modo de instalación de laboratorio de informática garantiza que:

- Wimba Pronto no almacena la información de nombre de usuario y contraseña cuando un usuario inicia sesión:
 - o La casilla de verificación **Recordarme** está desactivada.
 - o La casilla de verificación **Iniciar sesión autom** está desactivada.
 - o Los campos **Id. de Pronto** y **Contraseña** no guardan los valores introducidos anteriormente; están vacíos cuando un usuario cierra la sesión o sale de la aplicación.
- Wimba Pronto no guarda registros de chats en el equipo local:
 - o No se crean archivos de texto de chats en una instalación de laboratorio.
 - o Las opciones para mostrar el registro de mensajes desde la barra de menús están desactivadas.
 - o La casilla de verificación **Guardar registros de chat** de la ventana Preferencias está desactivada.
- Las actualizaciones opcionales de Wimba Pronto están desactivadas:
 - o La casilla de verificación **Comprobar actualizaciones de Pronto automáticamente** de la ventana Preferencias está desactivada.
 - o No se pueden seleccionar la opciones relativas a la comprobación de actualizaciones.
- Wimba Pronto no guarda archivos de configuración de estudiantes; los mensajes de estado personalizados, el orden de grupos y las opciones de visualización vuelven a sus valores predeterminados cuando se cierra la sesión.

Instrucciones para PC

1. Descargue el archivo de instalación **ProntoSetup.exe** (facilitado por Wimba) en una ubicación segura.
2. Haga doble clic en el icono **ProntoSetup.exe**. Se abre el instalador de Wimba Pronto.
3. Siga los pasos de instalación para instalar el programa.
4. Cree un Id. de Pronto, si no lo ha hecho aún.
5. Haga clic en el menú **Archivo**.
6. Seleccione **Preferencias**. Se abre la ventana Preferencias.
7. Haga clic en **Aceptar**.
8. Haga clic en el botón **Inicio** de Windows.
9. Seleccione **Ejecutar...**
Nota: en Windows Vista, el comando Ejecutar... está ubicado en **Todos los programas > Accesorios**.
10. En el campo Abrir, escriba: **regedit**.
11. Haga clic en **Aceptar**.
12. Haga clic con el botón derecho del ratón en el directorio de privacidad de Wimba Pronto ubicado en el marco izquierdo en: HKEY_Current_User/Software/Horizon Wimba/Pronto/privacy.
13. Seleccione **Nuevo valor de cadena** (también puede utilizar el menú Edición para seleccionar Nuevo valor de cadena).
14. Nombre a este nuevo valor de cadena **limited_lab_install**.
15. Pulse la tecla **Intro** en el teclado.
16. Haga clic en el menú **Edición**.
17. Seleccione **Modificar**.
18. En el campo de datos de valor, escriba **verdadero**.
19. Cierre Regedit.

La próxima vez que inicie Wimba Pronto, estará en "Modo de laboratorio".

Instrucciones para Mac

1. Descargue el archivo de imagen **pronto.dmg** (facilitado por Wimba) en una ubicación segura.
2. Haga doble clic en el archivo **pronto.dmg** para montar la imagen de disco.
3. Copie el paquete de Pronto desde la imagen montada en la ubicación deseada.
4. Abra un programa de edición de lista de propiedades (plist) válido.
Nota: si no dispone de un editor de plist, Apple incluye una aplicación Editor de listas de propiedades como parte de la instalación de sus herramientas para desarrolladores. Para más información, consulte <http://developer.apple.com>.
5. Haga clic en el menú **Archivo**.
6. Seleccione **Nuevo**.
7. Haga clic en **Nueva raíz**.
8. Seleccione el elemento **Raíz**.
9. Haga clic en **Nuevo secundario**.
10. Nombre la propiedad: **privacy.limited_lab_install**.
11. Cambie el tipo de propiedad a **Booleana**.
12. Asegúrese de que el valor de la propiedad se ha definido en **Sí**.
13. Haga clic en el menú **Archivo**.
14. Seleccione **Guardar como...**
15. Nombre el archivo **com.horizonwimba.Pronto.plist** y guárdelo en el directorio siguiente: su directorio inicial/Library/Preferences.

La próxima vez que inicie Wimba Pronto, estará en "Modo de laboratorio".

Aviso importante

Cada cierto tiempo hay cambios que requieren actualizaciones en el servicio Wimba Pronto y en el software cliente. Si utiliza Wimba Pronto en una instalación de laboratorio, notifiquenoslo enviando un correo electrónico a prontosetup@wimba.com para que podamos realizar la actualización de antemano.

No dude en ponerse en contacto con nosotros en la dirección de correo electrónico anterior para enviarnos sus comentarios o sugerencias de productos. También puede utilizar nuestro formulario en línea ubicado en: <http://www.wimba.com/community/productfeedback.php?product=WP>.